
Hamburguesa (botó)

Autor:

Data de publicació: 19-11-2025

El botó hamburguesa (), anomenat així per la seva semblança involuntària amb una hamburguesa, és un botó que normalment es col·loca a la cantonada superior d'una interfície gràfica d'usuari. [1] La seva funció és activar un menú (de vegades anomenat menú de hamburgueses) o una barra de navegació entre estar plegat darrere del botó o mostrar-se a la pantalla. La icona associada a aquest widget, formada per tres barres horitzontals, també es coneix com la icona del menú plegat.

Icona de menú ("hamburguesa") col·lapsada

El botó hamburguesa (), anomenat així per la seva semblança involuntària amb una hamburguesa, és un botó que normalment es col·loca a la cantonada superior d'una interfície gràfica d'usuari. [1] La seva funció és activar un menú (de vegades anomenat menú de hamburgueses) o una barra de navegació entre estar plegat darrere del botó o mostrar-se a la pantalla. La icona associada a aquest widget, formada per tres barres horitzontals, també es coneix com la icona del menú plegat.

Història

Les primeres versions del botó hamburguesa es poden veure a les interfícies d'usuari gràfiques dels anys 80 de l'ordinador Xerox Star i Microsoft Windows 1.0

La icona va ser dissenyada originalment per Norm Cox com a part de la interfície d'usuari de l'ordinador personal Xerox Star, introduït el 1981. [2] Cox va descriure la creació de la icona dient: "El seu disseny gràfic estava pensat per ser molt 'senyal de trànsit', senzill, funcionalment memorable i imitar l'aspecte de la llista de menús resultant mostrada. Amb tan pocs píxels per treballar, havia de ser molt clar, però senzill. Crec que només teníem 16×16 píxels per renderitzar la imatge. (o potser 13×13... no ho recordo exactament)." [3]

En possiblement el seu primer ús després de la Xerox Star, el llançament de Windows 1.0 el 1985 contenia una icona de hamburguesa al menú de control de cada finestra. [4] Tanmateix, va ser de curta durada, ja que la icona de la hamburguesa va desaparèixer a Windows 2.0 en favor d'una sola línia horitzontal que indicava el menú de control. Windows 95 va substituir la línia única per la icona del programa,[5] i la hamburguesa no tornava a Windows fins que no es col·locava al menú d'inici de l'actualització d'un any de Windows 10. [6]

La icona de l'hamburguesa de Cox va experimentar un ressorgiment a partir del 2009 a causa de l'àrea limitada de pantalla disponible per a les aplicacions mòbils. [7][8][9]

Aparença i funcionalitat

Un menú de hamburgueses (a l'esquerra) s'obria fent clic a la icona d'hamburguesa en una aplicació mòbil de la Viquipèdia

La icona consta de tres línies horitzontals paral·leles, pensades per assemblar-se a les línies de text d'un petit menú. [7][10] Per reduir encara més la pantalla, es pot reduir a tres punts apilats verticalment (⋮), això s'ha anomenat botó de kebab, mandonguilla o falafel, però encara fa aparèixer un menú d'aspecte normal. En el Microsoft Office 365 i Google Online, una icona similar formada per tres files de tres quadrats (☐☐☐) apareix una matriu d'icones en lloc d'un menú, i es coneix com a botó de gofre. [11]

Fer clic o prémer aquests botons fa que es reveli un menú vertical, generalment igual que un menú o barra de pestanyes d'un sol element. [12]

Personatges similars

El botó hamburguesa no és un caràcter textual i no està codificat en Unicode. Tanmateix, de vegades els següents caràcters textuais visualment similars són utilitzats pels dissenyadors per crear un botó de hamburguesa:

Botó d'hamburguesa

U+2261 ? IDÈNTIC A

U+11054